


Kurze Anleitung zur Installation des Hagener-Braille-Systems (HBS) 7.0 unter dem Betriebssystem Windows XP (Windows 2000)


1. Schritt



CD einlegen und den Order mit der CD öffnen (Arbeitsplatz + rechte Maustaste auf das entsprechende Laufwerk > öffnen auswählen). Unter „Ansicht“ ggf. Details auswählen

2. Schritt

Die Datei „SETUP.EXE“ ausführen durch „Doppelklick“ / Enter-Taster nach Auswahl / rechte Maustaste auf Datei + öffnen. Folgendes Menü / Fenster öffnet sich:




Mit den Pfeiltasten kann nun ausgewählt werden. Punkt 1 ist schon ausgewählt! Mit der Enter-Taste bestätigen! Folgendes Untermenü erscheint. Hier können nach Wunsch Veränderungen vorgenommen werden (Bei der ersten Installation sollten die Vorgaben beibehalten werden!).



Mit der Tastenkombination STRG + S dieses Fenster verlassen bzw. speichern. Den nächsten zwei Anweisungen folgen....

HBS 7 in der „Basisversion“ ist nun installiert!


Schritt 3



Um HBS7 auch in Word für Windows nutzen zu können muss ein Zusatzprogramm / Makro in Word installiert werden.

Auf der CD befindet sich eine Datei mit dem Namen „DOTINST.EXE“ diese Datei ausführen (Word für Windows muss installiert aber geschlossen sein!)

Nach der Installation findet sich im Word-Programm ein neues Menü „HBS“!




Schritt 4




Nun ist es fast geschafft. Nun muss nur noch die Umgebungsvariable in Win-XP gesetzt werden. Keine Panik! Hört sich schwieriger an als es ist.

Systemsteuerung aufrufen (über Start > Einstellungen > Systemsteuerung). System auswählen und starten.

Die Karte Erweitert und dort den Button Umgebungsvariablen wählen.



NEU anklicken. und folgendes eingeben



Mit OK Eingabe bestätigen. Alle anderen Fenster ebenfalls mit OK schließen.

HBS 7 ist nun in Word für Windows einsatzbereit.

Optional:

Die vorbereiteten Profile von der CD können nun noch in das CFG Verzeichnis von HBS7 kopiert werden.

Vorgehensweise:

Die Dateien von der CD im Ordner Profile markieren (STRG+A / mit der Maus).

Anschließend kopieren (rechte Maustaste/ Menü „Datei“/ STRG+C)

Den Ordner HBS7\CFG auf der Festplatte C öffnen. Zum Schluss die kopierten Dateien einfügen (rechte Maustaste / Menü „Datei“/ STRG+V)

Die Profile sind nun einsatzbereit!

Hinweise zur Installation unter Win2000

Die Installation läuft praktisch identisch. Unter Umständen muss aber nach dem Kopieren der Profile der Schreibschutz von eben diesen Dateien entfernt werden.

Hinweise zur Installation unter Win98 / 95

Die Installation läuft praktisch identisch. Es muss aber nach dem Kopieren der Profile der Schreibschutz von eben diesen Dateien entfernt werden.

Die Umgebungsvariable muss hier in der Datei „Autoexec.bat“ eingetragen bzw. ergänzt werden.

Viel Erfolg und Spaß beim Übertragen wünscht
Frank Pommerenke